MODÈLE DE CARTE GRATUIT · ANNIVERSAIRE · INTERMÉDIAIRE · 1 H

Carte shaker à fenêtre

Ce modèle de carte à secouer évide une fenêtre de 6 x 6 cm au centre d'un panneau de 10 x 14,3 cm, fermée par un film transparent de 8 x 8 cm. Un cadre de mousse adhésive de 3 mm crée l'espace où bougent les confettis, puis un panneau plein referme le tout avant le collage sur la base pliée de 10,5 x 14,8 cm. Comptez une heure.

Les pièces du gabarit

	PIÈCE	DIMENSIONS	QTÉ
A	**Base de la carte** Cardstock 250 g, format A5 (14,8 x 21 cm)	21 x 14,8 cm	1
B	**Façade à fenêtre** Cardstock 250 g	10 x 14,3 cm	1
C	**Film transparent** Acétate, à reporter au feutre	8 x 8 cm	1
D	**Cadre de mousse** Mousse adhésive 3 mm	8,4 x 8,4 cm	1
E	**Cale de mousse** Mousse adhésive 3 mm	1 x 1 cm	4
F	**Panneau de fermeture** Cardstock, la couleur vue à travers la fenêtre	10 x 14,3 cm	1
G	**Rectangle d'écriture intérieur** Cardstock clair ou papier épais	9 x 13 cm	1
C6	**Enveloppe C6** (dernière page, facultative)	16,2 x 11,4 cm	1

Format de la carte terminée : **10,5 x 14,8 cm**.

Avant d'imprimer

1. Dans la fenêtre d'impression, choisissez **Taille réelle** ou **100 %**, jamais « Ajuster à la page ».
2. Mesurez le segment de contrôle en bas de page : il doit faire exactement 5 cm.
3. Imprimez sur papier ordinaire pour obtenir des gabarits à reporter au crayon, ou directement sur votre cardstock si votre imprimante accepte son grammage.


Trait plein : couper
— — - Pointillés : rainer puis plier
- - - - - - Repère : ne pas couper

Les étapes

1. Imprimez le PDF en taille réelle (100 %) et vérifiez le segment de contrôle de 5 cm.
2. Découpez la base A, rainez à 10,5 cm et pliez.
3. Découpez la façade B et évidez la fenêtre au cutter contre une règle métal, en partant de chaque coin vers le centre du côté.
4. Découpez le film C, puis le cadre D et les quatre cales E dans la mousse adhésive, et enfin le panneau de fermeture F.
5. Posez B face contre la table. Collez le film C au dos, centré sur la fenêtre, avec du double face sur son pourtour.
6. Collez le cadre D par-dessus le bord du film, sans interruption, puis les cales E aux quatre coins.
7. Versez les confettis dans la fenêtre : la moitié du volume disponible, pas plus.
8. Retirez les protections de la mousse, posez F et pressez tout le pourtour, puis collez l'ensemble centré sur la base et écrivez l'intérieur sur G.

Plan de montage


Ordre de superposition, de la couche du dessous à celle du dessus.




1. F · Panneau de fermeture




2. E · Cale de mousse (x 4)




3. D · Cadre de mousse



4. C · Film transparent



5. B · Façade à fenêtre



Façade de la carte, 10,5 x 14,8 cm · vue à l'échelle réelle : posez vos pièces dessus pour vérifier leur place

Où poser chaque pièce

F **Panneau de fermeture**
Panneau de fermeture : c'est le fond visible à travers la fenêtre.

E **Cale de mousse**
Quatre cales de mousse aux coins, à 3 mm des bords du panneau.

D **Cadre de mousse**
Cadre de mousse centré sur la fenêtre, 2 mm en retrait de son bord.

C **Film transparent**
Film centré sur la fenêtre, 1 cm de recouvrement de chaque côté.

B **Façade à fenêtre**
Façade à fenêtre, posée en dernier sur l'ensemble.


Et aussi

- **G · Rectangle d'écriture intérieur** : À l'intérieur, centré sur la page de droite.

Couper — — Rainer puis plier - - - - - - Repère, ne pas couper

0 1 2 3 4 5


Contrôle : ce segment mesure 5 cm



Couper — — Rainer puis plier - - - - - - Repère, ne pas couper

0 1 2 3 4 5 Contrôle : ce segment mesure 5 cm

scrapetpapier.fr/modeles-de-cartes/carte-anniversaire-shaker · modèle gratuit pour un usage personnel




B

Façade à fenêtre

10 x 14,3 cm

Cardstock 250 g



F

Panneau de fermeture


10 x 14,3 cm

Cardstock, la couleur vue à travers la fenêtre

Couper — — Rainer puis plier - - - - - - Repère, ne pas couper



Contrôle : ce segment mesure 5 cm




D

Cadre de mousse

8,4 x 8,4 cm

Mousse adhésive 3 mm




C

Film transparent

8 x 8 cm

Acétate, à reporter au feutre




G

Rectangle d'écriture intérieur

9 x 13 cm

Cardstock clair ou papier épais




E · Cale de mousse (x 4)

1 x 1 cm

Couper — — Rainer puis plier - - - - - - Repère, ne pas couper

0 1 2 3 4 5

Contrôle : ce segment mesure 5 cm



Couper — — Rainer puis plier · · · · · · Repère, ne pas couper

0 1 2 3 4 5 Contrôle : ce segment mesure 5 cm

scrapetpapier.fr/modeles-de-cartes/carte-anniversaire-shaker · modèle gratuit pour un usage personnel